


## **IX. TANGENTI**

TANGENTI A UNA SUPERFICE



Sia una superficie con riferimento cartesiano ortogonale nel suo interno e un suo punto X; per tale punto e per l'asse z (come da figura) facciamo passare un Piano, che taglierà la superficie secondo una linea e il piano xOy secondo una retta  $u_z$ ; su tale piano giacerà anche la distanza OX.

Dalla linea tracciata da tale piano possiamo scrivere:

$$\begin{cases} \overline{OX} \cos \alpha_z = \overline{XV} = z \\ \overline{OX} \sin \alpha_z = \overline{OV} = u_z \end{cases}$$

La tangente  $r_x$ ) sul piano di coordinate  $u_zOz$ , nel punto X sappiamo

essere:

$$\tan \omega_z = \frac{du_z}{dz}$$

La distanza dell'Origine dalla retta  $r_x$ ) è  $OA=d$  data dall'Eq. di Vag:

$$\begin{cases} \overline{OX} \cos(\alpha_z + \omega_z) = \overline{AX} & \overline{OX}^2 = \overline{AX}^2 + d^2 \\ \overline{OX} \sin(\alpha_z + \omega_z) = \overline{OA} = d & \overline{OX} = \overline{AX} \cos(\alpha_z + \omega_z) + d \sin(\alpha_z + \omega_z) \end{cases}$$

Uno dei coseni direttori della distanza  $OA=d$  (cioè quello riferito all'asse z) ha angolo  $AOP = (90^\circ - \omega_z)$  mentre:

$$\overline{OP} = \frac{d}{\cos(90^\circ - \omega_z)}$$

Ricavando con lo stesso metodo i coefficienti angolari ( $\omega_x, \omega_y$ ) dei semi assi x e y avremo ( $90^\circ - \omega_x$ ) e ( $90^\circ - \omega_y$ ) cioè i coseni direttori della distanza  $OA=d$  nonchè i punti intersezione Q ed M, su gli assi x ed y, corrispettivi a P.

Il piano per la retta  $r_x$ ) e perpendicolare a OA è giusto il piano tangente avente distanza  $OA=d$  e si potrà pertanto scrivere (per un generico punto X di tale piano):

$$\begin{cases} \overline{OX} \sin(\alpha_z + \omega_z) = d \\ \overline{OX} \cos(\alpha_z + \omega_z) = \overline{AX} \end{cases} \quad \text{in forma implicita}$$


$$\text{dove } d = x \cos(90^\circ - \omega_x) + y \cos(90^\circ - \omega_y) + z(90^\circ - \omega_z)$$

Questo piano tangente è lo stesso di quello ricavabile tramite i tre punti Q, M, P, indicati sopra. Dalla Fig. si ha anche:

$$\begin{cases} \overline{OV} \cos \beta = x \\ \overline{OV} \sin \beta = y \end{cases} \quad \tan \beta = \frac{y}{x}$$

dove si vede che  $\beta$  è una costante in quanto il nostro piano, per il punto X e l'asse z è unico.

TANGENTE ALL'ELLISSOIDE



In un Ellissoide per un punto A di coordinate  $(q \cos \rho_1; m \cos \rho_2; p \cos \rho_3)$  ed asse z tracciamo un piano  $\pi$ , che intersecherà il piano xOy secondo un asse  $(u_z)$  e l'ellissoide secondo una curva per A, come vediamo in figura. Sul piano xOy sappiamo avere un'ellisse e il punto V, punto di incontro delle due figure. Il punto A può scorrere lungo il perimetro dell'ellissoide sul piano  $\pi$  e la sua grandezza OA sarà compresa tra il valore p ed il valore OV sul piano cartesiano di assi coordinati z e  $u_z$  con  $\text{AOV} = (90 - \alpha_3)$ . La proiezione di OA su  $u_z$  è  $V_z$ . Si avrà (vedi "IL PUNTO NELLO SPAZIO" Cap II):

$$\begin{cases} V_z \cos \beta_1 = q \cos \rho_1 \\ V_z \sin \beta_1 = m \cos \rho_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \overline{OV} \cos \beta_1 = q \cos \rho_\beta \\ \overline{OV} \sin \beta_1 = m \sin \rho_\beta \end{cases}$$

$$\tan \beta_1 = \frac{m \cos \rho_1}{q \cos \rho_2} = \frac{m \sin \rho_\beta}{q \cos \rho_\beta}; \quad \tan \rho_\beta = \frac{\cos \rho_1}{\cos \rho_2} \quad \text{e quindi} \quad \overline{OV}^2 = (q \cos \rho_\beta)^2 + (m \sin \rho_\beta)^2$$

Nota OV esisterà un angolo  $\epsilon$  tale che si possa scrivere:

$$\begin{cases} \overline{OA} \sin \alpha_3 = V_z = \overline{OV} \cos \epsilon \\ \overline{OA} \cos \alpha_3 = z = p \cos \rho_3 \end{cases}$$

ma la figura sul piano  $u_z O z$  è una ellisse per cui  $\cos^2 \epsilon + \cos^2 \rho_3 = 1$  e

$$\text{quindi} \quad \cos \epsilon = \sin \rho_3 \quad \begin{cases} \overline{OA} \sin \alpha_3 = V_z = \overline{OV} \sin \rho_3 \\ \overline{OA} \cos \alpha_3 = z = p \cos \rho_3 \end{cases}$$

Sul piano  $\pi$ , la tangente all'Ellisse nel punto A (che è anche la tangente all'Ellissoide) è data da:

$$\tan \omega_z = \frac{du_z}{dz} = -\frac{\overline{OV} \cos \rho_3}{p \operatorname{sen} \rho_3} = -\frac{\overline{OV}}{p} \frac{1}{\tan \rho_3} \quad \text{dove} \quad \overline{OV} = \frac{\overline{OA} \operatorname{sen} \alpha_3}{\operatorname{sen} \rho_3}$$

Se sul piano  $\pi$  anziché una Ellisse si fosse avuto una circonferenza allora  $P=OV=R$  e quindi  $\tan \omega_z = -\frac{1}{\tan \rho_3}$ .

Possiamo considerare e calcolare alla stessa maniera le tre tangenti per uno stesso punto A riferite a tre piani passanti per i tre assi:

$$\begin{aligned} \tan \omega_z &= \frac{du_z}{dz} = -\frac{(\overline{OV})_z}{p} \frac{1}{\tan \rho_3} = \frac{\overline{OA} \operatorname{sen} \alpha_3}{p \operatorname{sen} \rho_3} \frac{1}{\tan \rho_3} \\ \tan \omega_y &= \frac{du_y}{dy} = -\frac{(\overline{OV})_y}{m} \frac{1}{\tan \rho_2} = \frac{\overline{OA} \operatorname{sen} \alpha_2}{m \operatorname{sen} \rho_2} \frac{1}{\tan \rho_2} \\ \tan \omega_x &= \frac{du_x}{dx} = -\frac{(\overline{OV})_x}{q} \frac{1}{\tan \rho_1} = \frac{\overline{OA} \operatorname{sen} \alpha_1}{p \operatorname{sen} \rho_1} \frac{1}{\tan \rho_1} \end{aligned}$$

Volendo la distanza della retta dall'Origine basterà:

$\overline{OA'} = \overline{OA} \operatorname{sen}(\omega_z + \alpha_3)$  essendo l'angolo  $OA'A=90$ .

Infine potrò ottenere la distanza  $\overline{OP} = \frac{\overline{OA'}}{\operatorname{sen} \omega_z}$  ottenendo così le

coordinate del punto P (punto di incontro tra l'asse z e la tangente). Analogamente si potranno trovare i punti Q e M sugli assi x e y, e tramite questi il piano tangente all'Ellissoide.

Il piano per la retta tangente e distanza  $\overline{OA'}$  dall'origine è il **piano tangente** all'Ellissoide, che conterrà il punto A per definizione e taglierà gli assi cartesiani z, x, y rispettivamente nei punti P, Q, M; esso è dato dall'Eq. di Vag:

$$\begin{cases} \overline{OA} \cos(\omega_z + \alpha_3) = \overline{OA'} & \text{(distanza del piano dall'Origine)} \\ \overline{OA} \operatorname{sen}(\omega_z + \alpha_3) = \overline{AA'} \end{cases}$$